

Q1 : IC カード用研修受付ソフトを使用できるパソコンの OS に条件はありますか。

IC カード用研修受付ソフトを使用するためのパソコンの OS や、条件を教えてください。

A1 : 以下の表をご参照の上、「IC カード用研修受付ソフト」をインストールし、ご使用ください。

■ 「IC カード用研修受付ソフト」を使用する場合の PC 推奨 OS

No.	OS 種類	推奨	備考
1	Windows 11 (64 ビット)	○	動作保障。 但し、「IC カード用研修受付ソフト」のインストール時に、 PC 管理者相当レベルの IT 知識を必要とします。 ※IC カードリーダー RC-S300(最新機種)、RC-380 のみ対応して おります。
2	Windows 10 (64 ビット)	○	動作保障。 但し、「IC カード用研修受付ソフト」のインストール時に、 PC 管理者相当レベルの IT 知識を必要とします。 ※IC カードリーダー RC-S320 には対応しておりません。
3	Windows 10 (32 ビット)	○	動作保障。 但し、「IC カード用研修受付ソフト」のインストール時に、 PC 管理者相当レベルの IT 知識を必要とします。 ※IC カードリーダー RC-S320 には対応しておりません。
4	Windows 8 (64 ビット)	○	動作保障。 但し、「IC カード用研修受付ソフト」のインストール時に、 PC 管理者相当レベルの IT 知識を必要とします。
5	Windows 8 (32 ビット)	○	動作保障。 但し、「IC カード用研修受付ソフト」のインストール時に、 PC 管理者相当レベルの IT 知識を必要とします。
6	Windows 7 (64 ビット)	○	動作保障。 但し、「IC カード用研修受付ソフト」のインストール時に、 PC 管理者相当レベルの IT 知識を必要とします。 ※IC カードリーダー RC-S300(最新機種)には対応しておりませ ん。
7	Windows 7 (32 ビット)	○	動作保障。 但し、「IC カード用研修受付ソフト」のインストール時に、 PC 管理者相当レベルの IT 知識を必要とします。 ※IC カードリーダー RC-S300(最新機種)には対応しておりませ ん。
8	Windows Vista	×	
9	Windows XP	×	
10	Windows 2000	×	

「IC カード用研修受付ソフト」に関する事項

11	Windows 98	×	
12	Windows ME	×	
13	Windows NT	×	
14	Macintosh OS	×	動作保証なし。

■ コンピュータが、以下のインストール条件を満たしていることを確認して下さい。(インストール手順書より抜粋)

OS	<ul style="list-style-type: none"> ・ Windows 7 Home Basic 32 bit (x86) , 64 bit (x64) ・ Windows 7 Home Premium 32 bit (x86) , 64 bit (x64) ・ Windows 7 Professional 32 bit (x86) , 64 bit (x64) ・ Windows 7 Enterprise 32 bit (x86) , 64 bit (x64) ・ Windows 7 Ultimate 32 bit (x86) , 64 bit (x64) ・ Windows 8 32 bit (x86) , 64 bit (x64) ・ Windows 8 Pro 32 bit (x86) , 64 bit (x64) ・ Windows 8 Enterprise 32 bit (x86) , 64 bit (x64) ・ Windows 10 Home 32 bit (x86) / 64 bit (x64) ・ Windows 10 Pro 32 bit (x86) / 64 bit (x64) ・ Windows 10 Enterprise 32 bit (x86) / 64 bit (x64) ・ Windows 10 Education 32 bit (x86) / 64 bit (x64) ・ Windows 11 Home 64 bit (x64) ・ Windows 11 Pro 64 bit (x64) <p style="text-align: center;">※ 上記 OS の他に準備すべき製品 (MS-Office など) はありません。</p>
言語	上記 OS の日本語
PC	<ul style="list-style-type: none"> ・ 上記 OS の動作条件を満たした PC/AT 互換機 <li style="padding-left: 20px;">※ 但し、コンピュータ本体のメーカーが USB ポートの動作を保障している機種に限ります。 ・ NEC PC-98 シリーズとその互換機については動作保証できません。 (※ 但し、動作することは確認しています。) ・ FeliCa ポート内蔵の PC でも利用可能。
CPU クロック数	600MHz 以上 (800MHz 以上を推奨)
メモリ容量	256MB 以上
ハードディスク容量	400MB 以上の空き容量があること <p style="text-align: center;">※ 空き容量が足りない場合は、不要なファイルを削除するなどして、空き容量を確保してからインストールを実施してください。</p>
画面解像度	800 × 600 ピクセル以上



● IC カードリーダーの対応機種は以下となっております。

・RC-S300(最新機種) ・RC-S320 ・RC-S330 ・RC-S370 ・RC-S380

※RC-S300 は Windows7 に対応しておりません。

※RC-S320 は Windows10 に対応しておりません。

上記の他機種の場合は、Windows7、8、10 に対応しております。

※RC-S300/S、RC-S330/S、RC-S380/S 等の法人向け機種や

RC-S390/SW は Windows10 に対応しておりますが、

IC カード用研修受付ソフトには未対応ですので、ご注意下さい。