

日歯生涯研修事業
「IC カード用研修受付ソフト」
インストール手順書
(Windows 11 用)

日 本 歯 科 医 師 会

「IC カード用研修受付ソフト」の Windows 11 へのインストール手順	3
1. インストール前の確認事項.....	3
2. インストール手順の概略説明	4
3. 新規インストール	5
4. 既に「IC カード用研修受付ソフト」がインストールされている場合.....	13
5. アプリケーションの削除方法.....	14
6. 「IC カード用研修受付ソフト」の NFC Port Software のインストール手順.....	16
ドライバが正常に動作しない場合	19

「IC カード用研修受付ソフト」の Windows 11 へのインストール手順

「IC カード用研修受付ソフト」のインストールを行います。
本インストール手順書は Windows 11 用 の手順書です。

1. インストール前の確認事項

インストールの前に、次のことを確認してください。

- コンピュータにソフトウェアをインストールすることが許可されている「権限を持ったユーザ（例：Administrator 等）」にて、当該コンピュータにログインできることを確認して下さい。
「権限を持ったユーザ」や、そのユーザの「パスワード」がわからない場合は、そのコンピュータの管理者の方にお尋ね下さい。
- コンピュータが、以下のインストール条件を満たしていることを確認して下さい。

OS	・ Windows 11 Pro 64ビット (x64) ※ 上記 OS の他に準備すべき製品 (MS-Office など) はありません。
言語	上記 OS の日本語
PC	・ 上記 OS の動作条件を満たした PC/AT 互換機 ※ 但し、コンピュータ本体のメーカーが USB ポートの動作を保障している機種に限ります。
CPU クロック数	600MHz 以上 (800MHz 以上を推奨)
メモリ容量	256MB 以上
ハードディスク容量	400MB 以上の空き容量があること ※ 空き容量が足りない場合は、不要なファイルを削除するなどして、空き容量を確保してからインストールを実施してください。
画面解像度	800×600 ピクセル以上

- コンピュータに FeliCa ポート/パソリ (カードリーダー) が接続されていないことを確認して下さい。
- 全てのアプリケーションを終了させてからインストールを行ってください。

2. インストール手順の概略説明

- ・インストールを開始するとセットアップ画面が表示されます。画面の指示に従って操作を行ってください。
- ・インストールの途中でコンピュータの再起動を促す画面が表示された場合は、指示に従ってコンピュータを再起動してください。再起動後は [IC カード用研修受付ソフト] のインストール画面が自動的に表示されるので、引き続き作業を行ってください。


3. 新規インストール

SETUP1.

E-system より、「IC カード用研修受付ソフト」のインストール用ファイル（「AttendSeminar_Install_Win11.EXE」）を取得し、そのファイルを当該コンピュータの任意のフォルダにコピーします。

【以下に、「IC カード用研修受付ソフト」の設定に必要なファイルの、*E-system* からの取得方法を示します】

- (1) **E-system** の「メニュー」から「IC カード用研修受付ソフト」をクリックします。



- (2) 「IC カード用研修受付ソフト」の設定に必要な、以下のファイルをダウンロードします。
- ① 「インストール手順書」
 - ② 「プログラム」 ⇒ インストール用ファイル(AttendSeminar_Install_Win11.EXE)のことです
 - ③ 「操作説明書」

公益社団法人 日本歯科医師会
JDA E-system
Japan Dental Association Education System
日歯生涯研修登録システム

ログインユーザー
日本歯科医師会TK

メニュー

- ▼ トップページ
 - ▶ 研修会情報の管理
 - ▶ 過去の研修会情報一覧
 - ▶ 研修会を探す
 - ▶ 会員の履修状況を確認
 - ▶ 修了証出力
 - ▶ 認定主催者一覧
 - ▶ パスワード変更
 - ▶ ICカード用研修受付ソフト
 - ▶ 履修データ取込み
 - ▶ 履修データ追加
- ガイドンス一覧
- Eシステム利用マニュアル
- Eシステム活用ガイド (使い方の説明動画)
- FAQ
- ログアウトはこちら


研修会場で利用する「ICカード用研修受付ソフト」の設定に必要な
 ① 「インストール手順書」と
 ② 「プログラム」、および
 ③ 「操作説明書」を、
 以下のリンクをクリックしてダウンロードして下さい。

① 「インストール手順書」
 ※研修会場で利用するPCの「OSの種類 (Windows 7、8、10、11)」に対応した「インストール手順書」をクリックして下さい。
[Windows 7 用 インストール手順書](#) (952KB)
[Windows 8 用 インストール手順書](#) (883KB)
[Windows 10 用 インストール手順書](#) (778KB)
[Windows 11 用 インストール手順書](#) (778KB)
[NFC Port Software 用 インストール手順書](#) (493KB)
 ※ FeliCaポート/パスリ (ICカードリーダ) 用ドライバのインストール方法はこちらをご参照ください。


② 「プログラム」
[「ICカード用研修受付ソフト」用 インストールプログラム \(Windows 7用\)](#) (47097KB)
[「ICカード用研修受付ソフト」用 インストールプログラム \(Windows 8用\)](#) (18150KB)
[「ICカード用研修受付ソフト」用 インストールプログラム \(Windows 10用\)](#) (36307KB)
[「ICカード用研修受付ソフト」用 インストールプログラム \(Windows 11用\)](#) (36307KB)

③ 「操作説明書」
[「ICカード用研修受付ソフト」用 操作説明書 \(各OS共通\)](#) (1817KB)


- (3) 『「IC カード用研修受付ソフト」用 インストールプログラム (Windows 11 用)』をクリックすると、以下の画面が表示されます。「名前を付けて保存」ボタンを押してください。



- (4) 上記画面の「名前を付けて保存」ボタンを押すと、下記画面が表示され、ファイルの保存場所をどこにするか聞いてきます。適切な保存場所を指定して下さい。その後、「保存」ボタンを押して下さい。



(5) 指定した保存場所へ、ファイルの保存(ダウンロード)が始まります。



【ご注意】

プログラムのダウンロードには、時間（5～10 分）が掛かる場合があります。

※ダウンロード完了までの時間は、ご利用されるインターネットの接続環境に依存します。

(6) ダウンロードが完了し、ファイルの取得が完了します。「ファイルを開く」ボタンを押して下さい。



必要な「ファイル」を取得するコンピュータと、「IC カード用研修受付ソフト」をインストールするコンピュータは、異なるコンピュータで構いません。

異なる場合は、「ファイル」をメモリスティック等を利用して、研修会場で使用するコンピュータにコピーしてご利用下さい。

SETUP2.

「AttendSeminarInstall_Win11.EXE」ファイルをダブルクリックしてインストーラを起動します。




今回より基本的にインストーラを「2回」動かしてインストールが完了するようになりました。

- 1回目：「NFC Port Software」のインストール
- 2回目：「IC カード用研修受付ソフト」のインストール


SETUP3.

次のメッセージが表示される場合があります。メッセージが表示された場合は、「詳細情報」をクリックして下さい。



「AttendSeminar_Install_Win11.EXE」と表示されていることを確認し、「実行」ボタンをクリックして下さい。

「AttendSeminar_Install_Win11.EXE」以外の表示がなされている場合は、「実行しない」ボタンをクリックして下さい。




SETUP4.

当該のパソコンに NFC Port Software Version5.6.1.1 以上がインストールされていない場合、以下のインストール確認画面が表示されます。


「NEC Port Software 用 インストール手順書」を参考にインストールを行ってください。

既にインストールされている場合は、この画面は表示されませんので **SETUP5** に進んで下さい。



SETUP5.

「IC カード用研修受付ソフト」のインストールが開始されます。「次へ」ボタンをクリックします。




「ボリューム C:¥は現在利用できません。別のボリュームを選択してください」とメッセージが表示され、インストールが終了する場合があります。この場合は、SETUP2 から再度作業を行って下さい。

SETUP6.

インストール先を設定します。問題がないかぎり、インストール先は変更しないようにして下さい。ディスクの空き容量等の問題でインストール先を変更したい場合は、「参照」のボタンでインストール先のフォルダを選択してください。


インストール先に問題がなければ、「次へ」ボタンをクリックします。



 ディスク容量などの問題がないかぎり、インストール先を変更しないでください。


SETUP7.

インストール開始の確認画面が表示されます。問題がなければ、「次へ」ボタンをクリックします。




SETUP8.

インストールが開始されます。
インストールが終了するまで、しばらくお待ち下さい。



SETUP9.

全てのコンポーネント/ドライバ/アプリケーションのインストール完了を通知する画面が表示されます。
「閉じる」ボタンをクリックします。

**SETUP10.**

インストール完了後に、FeliCa ポート/パスリ (カードリーダー) を USB に接続します。ドライバが自動的に認識されます。


 インストール後「C:¥JDASETUP」フォルダが残りますが、削除しても問題ありません。

SETUP10 を終了して、これでインストールは終了です。

4. 既に「IC カード用研修受付ソフト」がインストールされている場合

既に「IC カード用研修受付ソフト」がインストールされている場合、次のメッセージが表示されます。

「IC カード用研修受付ソフトの修復」または「IC カード用研修受付ソフトの削除」から作業を選択し（通常は「修復」を選択）、「完了」ボタンをクリックします。その後は画面の指示に従い操作を行って下さい。



5. アプリケーションの削除方法


- 5.1. 起動しているすべてのプログラムを終了します。
- 5.2. Windows の [スタート] ボタンをクリックしてスタートメニューを表示し、[設定] をクリックします。
- 5.3. [アプリ] をクリックします。




- 5.4. [アプリと機能] をクリックします。




5.5. 表示されるプログラムの一覧から「IC カード用研修受付ソフト」を選択し、[アンインストール] ボタンをクリックします。



5.6. [アンインストール] ボタンをクリックします。



5.7. 削除の確認メッセージが表示される場合、[はい] ボタンをクリックします。



5.8. 削除の完了画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックして、終了します。



「IC カード用研修受付ソフト」を削除しても「FeliCa Port Software」は同時には削除されません。
不要な場合は、プログラムのアンインストールから「FeliCa Port Software」を削除して下さい。


6. 「IC カード用研修受付ソフト」の NFC Port Software のインストール手順

6.1. インストール手順の概略説明

- ・インストールを開始するとセットアップ画面が表示されます。画面の指示に従って操作を行って下さい。
- ・インストールの途中でコンピュータの再起動を促す画面が表示された場合は、指示に従ってコンピュータを再起動してください。再起動後は「IC カード用研修受付ソフト」のインストール画面が自動的に表示されるので、引き続き作業を行って下さい。

6.2. 新規インストール

6.2.1 当該のパソコンに NFC Port Software Version5.6.1.1 以上がインストールされていない場合、以下のインストール確認画面が表示されます。既にインストールされている場合は、この画面は表示されません。




「はい」を選択して、NFC Port Software のインストールを開始して下さい。「いいえ」を選択すると、セットアップは終了します。


- 6.2.2. 「はい」を選択すると、「NFC Port Software」(SONY 製品)のインストールが開始されます。以下画面が表示されるので内容を確認して「次へ」ボタンをクリックします。



- 6.2.3. 使用許諾契約について表示されますので、内容をご確認の上、同意される場合は「はい」ボタンをクリックします。




- 6.2.4. FeliCa Secure Client のインストール先を設定します。インストールフォルダを変更したい場合は、「参照」のボタンでインストール先のフォルダを選択してください。インストール先に問題がなければ、「次へ」ボタンをクリックします。



⚠ ディスク容量などの問題が無い限り、インストール先を変更しないでください。

6.2.5. インストール先を確認します。問題なければ、「次へ」ボタンをクリックします。



6.2.6. 「NFC Port Software」インストールが終了すると完了を通知する画面が表示されます。「完了」ボタンをクリックします。



インストール完了後、PaSoRi を接続しても正しく認識されない事があります。その際は一度 PC を再起動して下さい。

「完了」ボタンをクリックしますと、「NFC Port Software」のセットアップが終了します。これでインストールは終了です。

ドライバが正常に動作しない場合

https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/pup/driver_manual.html

<https://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/support/>

以上